

メーリングリスト管理マニュアル

目次

I. 設定方法

1. メーリングリストのはじめ方（基本的な設定の説明）

- 1.1. 管理画面へのログイン
- 1.2. メンバーの設定（登録と削除）
- 1.3. 投稿受付モードの設定

2. 詳細な設定（設定項目別機能詳細&操作説明）

- 2.1. 投稿メンバーの設定
- 2.2. 配信メンバーの設定
- 2.3. 投稿許可ドメインの設定
- 2.4. 投稿拒否リストの設定
- 2.5. 投稿許可 ML リストの設定
- 2.6. その他の設定
 - a. 投稿受付モードの設定
 - b. Subject の形式の設定
 - c. 返信先アドレスの設定
 - d. 送信元アドレスの設定
- 2.7. ログの表示
- 2.8. 詳細設定

II. こんな時には（事例別設定例）

1. 記事を投稿するメールアドレスは複数設定したいが、配信を受けるメールアドレスは一つにしたい
2. 配信記事の Subject の形式を変更したい
3. 配信記事に対して返信する場合、デフォルトで指定される返信先を変更したい
4. 投稿を許可するユーザ/不許可にするユーザを設定したい
5. 投稿受付モードを members_only としたまま、他のメーリングリストからの記事配信を受け付けるメーリングリストとして運用したい

Appendix.

- a. 初期設定値について
- b. サーバから管理者への通知

I. 設定方法

1. メーリングリストのはじめ方（基本的な設定の説明）

1.1. 管理画面へのログイン

ブラウザを立ち上げて、<https://ml.center.kobe-u.ac.jp/> **ドメイン名/ml-admin/ML名/**
(↑httpではなく、[https](https://)ですのでご注意ください。)

にアクセスして下さい。認証が求められますので、管理者のログイン用アカウントでログインして下さい。

(※ドメイン名 : edu research lab org group committee)

"fml" Configuration Interface for mailing list

このページはメーリングリスト @kobe-u.ac.jp の設定を更新/変更する画面です。
ログアウトする場合はブラウザを終了して下さい

INDEX

- [投稿メンバーの設定](#)
- [配信メンバーの設定](#)
- [投稿許可ドメインの設定](#)
- [投稿許可リストの設定](#)
- [投稿許可メーリングリストの設定](#)
- [その他の設定\(投稿受付コード、Subjectの形式、返信先・送信元メールアドレスの設定\)](#)
- [ログの表示](#)
- [詳細設定\(fmlに熟達した管理者用の設定\)](#)

1.2. メンバーの設定

◆ メンバーを登録するには

ML投稿メンバーの設定メニューから、投稿・配信メンバーを設定します。

1. 「メールアドレス入力欄」にメールアドレスを入力①
2. 「登録/削除の選択」から次のいずれかを選択②
 - ・ 投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録 ← (通常はこちらを選択)
 - ・ 投稿メンバーリストへ登録
3. 確定ボタンをクリック③

□ ML投稿メンバーの設定 (必須)

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

○ メールアドレス入力欄

● 登録/削除の選択

◆ メンバーを削除するには

ML 投稿メンバーの設定メニューから、設定を行います。

1. 「現在の設定（登録済みメールアドレス）」で削除したいメンバーをクリックすると隣の「メールアドレス入力欄」にそのアドレスが入ります①
2. 「登録/削除の選択」から「削除（投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます）」を選択②
3. 確定ボタンをクリック③

□ ML投稿メンバーの設定（必須）

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

● メールアドレス入力欄

①

● 登録/削除の選択 ②

③

確定 取消

1.3. 投稿受付モードの設定（members_only / anyone）

メーリングリストへの記事の投稿受付モードを設定します。

「その他の設定」の「投稿受付モードの設定」で、anyone もしくは members_only のいずれかを選択します。

□ その他の設定

・投稿受付モードの設定

現在の設定値: anyone
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・Subjectの形式の設定

現在の設定値: [ML:No]

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: 投稿者へ返信

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

返信先メールアドレスの入力

メーリングリストに返信
投稿者へ返信
返信先を入力

確定 取消

・ members_only

(投稿許可メンバーのみ投稿可能です)

・ anyone

(投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可能です)

ADDRESS FOR POST
PERMIT_POST_FROM

@ .kobe-u.ac.jp
members_only

1 members_only
2 anyone

*** DO NOT RE-GENERATE config.ph (debug) ***
done.

2. 詳細な設定（設定項目別機能詳細&操作説明）

2.1. 投稿メンバーの設定

記事の投稿を受けるメンバーを設定します。

◆設定方法詳細

INDEX から「投稿メンバーの設定」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ ML 投稿メンバーの設定（必須）

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーを設定します。

入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスで入力してください。

※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-uac.jp)の形式で入力してください。

(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

○ メールアドレス入力欄

● 登録/削除の選択

投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録
投稿メンバーリストへ登録
削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)

確定

取消

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」には投稿メンバーリストに登録されているメールアドレスの一覧が表示されます。登録されているメールアドレスが無い場合は空欄です。

「メールアドレス入力欄」には投稿メンバーとして登録する、あるいは投稿メンバーから削除するメールアドレスを入力します。複数のメールアドレス(100件まで)を入力できますが、この場合1行につき1つのメールアドレスを入力します。

「登録/削除の選択」では処理の方法を選択します。

- ・ 投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録
投稿と配信の両方で使用する場合に選択します
- ・ 投稿メンバーリストへ登録
記事の投稿のみを受け付ける場合に選択します
- ・ 削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)
投稿メンバー・配信メンバーから削除する場合に選択します

(投稿メンバーリストへの登録方法)

「メールアドレス入力欄」にメールアドレスを入力後、「登録／削除の選択」から「投稿メンバーリストへ登録」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。

(「登録／削除の選択」にて「投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録」を選ぶことも可能です。)

□ ML 投稿メンバーの設定 (必須)

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーを設定します。

入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスで入力してください。

※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力してください。

(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

○ メールアドレス入力欄

● 登録／削除の選択

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。(複数のメールアドレスを一括で登録した場合は登録した数だけメッセージが表示されます。)

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

メーリングリスト:
Email Address: kobe123@istc.kobe-u.ac.jp
kobe123@istc.kobe-u.ac.jp を の投稿メンバーリストに登録します。
リクエストは正常に終了しました

DO "add2members kobe123@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list.
* added to members (authentication list) only!
done.

メーリングリスト:
Email Address: kobe456@istc.kobe-u.ac.jp
kobe456@istc.kobe-u.ac.jp を の投稿メンバーリストに登録します。
リクエストは正常に終了しました

DO "add2members kobe456@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list.
* added to members (authentication list) only!
done.

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に入力したメールアドレスが表示されていれば設定は終了です。

□ ML 投稿メンバーの設定 (必須)

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーを設定します。

入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスで入力してください。

※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力してください。

(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

| |
|---------------------------|
| kobe123@istc.kobe-u.ac.jp |
| kobe456@istc.kobe-u.ac.jp |

○ メールアドレス入力欄

| |
|--|
| |
|--|

● 登録/削除の選択

| |
|---|
| 投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録 投稿メンバーリストへ登録 削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます) |
|---|

確定 取消

(投稿メンバーリストからの削除方法)

「メールアドレス入力欄」にメールアドレスを入力し、「登録／削除の選択」にて「削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。
なお、「メールアドレス入力欄」への入力は、「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に表示されているメールアドレスから選択するか、手入力によって行います。

□ ML投稿メンバーの設定 (必須)

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーを設定します。

入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスで入力してください。

※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力してください。

(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

kobe123@istc.kobe-u.ac.jp
kobe456@istc.kobe-u.ac.jp

○ メールアドレス入力欄

kobe123@istc.kobe-u.ac.jp

● 登録／削除の選択

投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録
投稿メンバーリストへ登録
削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)

確定 取消

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。(複数のメールアドレスを一括で削除した場合は削除した数だけメッセージが表示されます。)

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

メーリングリスト:

Email Address: kobe123@istc.kobe-u.ac.jp

kobe123@istc.kobe-u.ac.jp を の投稿/配信メンバーリストから削除します。

リクエストは正常に終了しました

DO "bye kobe123@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list.

```
--- $ML_DIR/istc-testml/members  
- kobe123@istc.kobe-u.ac.jp  
+ ###BYE kobe123@istc.kobe-u.ac.jp
```

done.

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に入力したメールアドレスが表示されていなければ設定は終了です。

□ ML投稿メンバーの設定(必須)

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーを設定します。

入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスで入力してください。

※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力してください。

(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

kobe456@istc.kobe-u.ac.jp

○ メールアドレス入力欄

● 登録/削除の選択

投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録
投稿メンバーリストへ登録
削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)

確定 取消

(エラーとなる場合)

登録、削除共に「メールアドレス入力欄」に入力したメールアドレスの記述が不正な場合、以下のようなエラーメッセージが画面に表示されます。その場合は前画面に戻って、修正してから再度処理を行ってください。

```
***** ERROR *****  
ERROR:MAIL_ADDR "kobe123@istc.kobe-u.0c.jp" is insecure.  
Stop.
```


2.2. 配信メンバーの設定

記事の配信を受けるメンバーを設定します。

◆設定方法詳細

INDEX から「配信メンバーの設定」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ ML配信メンバーの設定 (必須)

メンバーリストからの配信記事を受け取るメンバーを設定します。
入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。
登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスを入力して下さい。
※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例:username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。
(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

現在の設定(登録済みメールアドレス) メールアドレス入力欄

登録/削除の選択

投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録
配信メンバーリストへ登録
削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)

確定 取消

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」には配信メンバーリストに登録されているメールアドレスの一覧が表示されます。登録されているメールアドレスが無い場合は空欄です。

「メールアドレス入力欄」には配信メンバーとして登録する、あるいは配信メンバーから削除するメールアドレスを入力します。複数のメールアドレス(100件まで)を入力できますが、この場合1行につき1つのメールアドレスを入力します。

「登録/削除の選択」では処理の方法を選択します。

- ・ 投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録
投稿と配信の両方で使用する場合に選択します
- ・ 配信メンバーリストへ登録
記事の配信のみを受け付ける場合に選択します
- ・ 削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)
投稿メンバー・配信メンバーから削除する場合に選択します

(配信メンバーリストへの登録方法)

「メールアドレス入力欄」にメールアドレスを入力し、「登録／削除の選択」にて「配信メンバーリストへ登録」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。

(「登録／削除の選択」にて「投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録」を選ぶことも可能です。)

□ ML配信メンバーの設定 (必須)

メーリングリストからの配信記事を受け取るメンバーを設定します。

入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスで入力して下さい。

※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例:username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

現在の設定(登録済みメールアドレス)

メールアドレス入力欄

登録／削除の選択

投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録
配信メンバーリストへ登録
削除は投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます

確定 取消

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。(複数のメールアドレスを一括で登録した場合は登録した数だけメッセージが表示されます。)

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

メーリングリスト:
Email Address: kobe123@istc.kobe-u.ac.jp
kobe123@istc.kobe-u.ac.jp を の配信メンバーリストに登録します。

リクエストは正常に終了しました

DO "add2actives kobe123@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list.
* added to actives (recipients list) only!
done.

メーリングリスト:
Email Address: kobe456@istc.kobe-u.ac.jp
kobe456@istc.kobe-u.ac.jp を の配信メンバーリストに登録します。

リクエストは正常に終了しました

DO "add2actives kobe456@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list.
* added to actives (recipients list) only!
done.

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に入力したメールアドレスが表示されていれば設定は終了です。

□ **ML配信メンバーの設定(必須)**

メンバーリストからの配信記事を受け取るメンバーを設定します。

入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスを入力して下さい。

※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例:username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

| |
|---------------------------|
| kobe123@istc.kobe-u.ac.jp |
| kobe456@istc.kobe-u.ac.jp |

○ メールアドレス入力欄

| |
|--|
| |
|--|

● 登録/削除の選択

| |
|------------------------------|
| 投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録 |
| 配信メンバーリストへ登録 |
| 削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます) |

確定

取消

(配信メンバーリストからの削除方法)

「メールアドレス入力欄」にメールアドレスを入力し、「登録／削除の選択」にて「削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。
なお、「メールアドレス入力欄」への入力は、「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に表示されているメールアドレスから選択するか、手入力によって行います。

□ ML配信メンバーの設定(必須)

メーリングリストからの配信記事を受け取るメンバーを設定します。
入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。
登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスで入力して下さい。
※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例:username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。
(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

● 現在の設定(登録済みメールアドレス)

test123@istc.kobe-u.ac.jp
test456@istc.kobe-u.ac.jp

○ メールアドレス入力欄

test123@istc.kobe-u.ac.jp

● 登録／削除の選択

投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録
配信メンバーリストへ登録
削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)

確定 取消

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。(複数のメールアドレスを一括で削除した場合は削除した数だけメッセージが表示されます。)

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

```
メーリングリスト: 
Email Address: test123@istc.kobe-u.ac.jp
test123@istc.kobe-u.ac.jp を  の投稿／配信メンバーリストから削除します。

リクエストは正常に終了しました

DO "bye test123@istc.kobe-u.ac.jp" for  mailing list.

--- $ML_DIR//actives
- test123@istc.kobe-u.ac.jp
+ ###BYE test123@istc.kobe-u.ac.jp
done.
```

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に入力したメールアドレスが表示されていなければ設定は終了です。

□ **ML配信メンバーの設定 (必須)**

メーリングリストからの配信記事を受け取るメンバーを設定します。
入力欄にメールアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。
登録または削除するメンバーが複数存在する場合は、入力欄に1行1メールアドレスで入力して下さい。
※メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。
(注)メンバーを削除する場合は、ML投稿メンバー、ML配信メンバーの両方のリストから削除されます。

| | |
|---|---|
| <p>● 現在の設定(登録済みメールアドレス)</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"><div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">test456@istc.kobe-u.ac.jp</div></div> | <p>○ メールアドレス入力欄</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div> |
| <p>● 登録/削除の選択</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;"><p>投稿メンバー・配信メンバーの両方のリストに登録 配信メンバーリストへ登録 削除(投稿メンバー、配信メンバーの両方から削除されます)</p></div> | <div style="display: flex; gap: 10px;">確定 取消</div> |

(エラーとなる場合)

登録、削除共に「メールアドレス入力欄」に入力したメールアドレスの記述が不正な場合、以下のようなエラーメッセージが画面に表示されます。その場合は前画面に戻って、修正してから再度処理を行ってください。

```
***** ERROR *****  
ERROR:MAIL_ADDR "kobe123@istc.kobe-u.@c.jp" is insecure.  
  
Stop.
```

2.3. 投稿許可ドメインの設定

記事の投稿を許可するユーザを、所属するドメイン単位で設定します。

指定可能な形式は以下の通りです。

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| @ドメイン名 (指定ドメインのみ許可) | 例 @istc.kobe-u.ac.jp |
| .ドメイン名 (指定ドメインのサブドメインのみ許可) | 例 .kobe-u.ac.jp / .ac.jp |
| ドメイン名 (指定ドメイン及びそのサブドメインを許可) | 例 kobe-u.ac.jp / ac.jp |

(注) 投稿拒否リストの設定が優先されます(こちらに登録しても、投稿拒否リストに登録されている条件と一致するメンバーは投稿ができません)。

◆設定方法詳細

INDEX から「投稿許可ドメインの設定」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ 投稿許可ドメインの設定 (任意)

メンバーリストへの投稿を許可するメンバーをドメイン単位で設定したい場合に使用します。

入力欄にドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

ドメイン名の入力、@ドメイン名(指定ドメインのみ許可)or .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ許可)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを許可)の形式で入力して下さい。

(注) 投稿拒否リストの設定が優先されます(こちらに登録しても、投稿拒否リストに登録されている条件と一致するメンバーは投稿ができません)。

現在の設定(登録済みドメイン等) ドメイン入力欄

登録/削除の選択

登録
 削除

確定

取消

「現在の設定(登録済みドメイン等)」には投稿許可ドメインとして登録されているドメインの一覧が表示されます。登録されているドメインが無い場合は空欄です。

「ドメイン入力欄」には登録あるいは削除するドメインを入力します。

「登録/削除の選択」にて、「ドメイン入力欄」に表示されているドメインの登録、削除の選択を行います。

(投稿許可ドメインリストへの登録方法)

「ドメイン入力欄」にドメインを入力後、「登録／削除の選択」から「登録」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。

□ 投稿許可ドメインの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーをドメイン単位で設定したい場合に使用します。

入力欄にドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ許可)or .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ許可)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを許可)の形式で入力して下さい。

(注) 投稿拒否リストの設定が優先されます(こちらに登録しても、投稿拒否リストに登録されている条件と一致するメンバーは投稿ができません)。

● 現在の設定(登録済みドメイン等)

○ ドメイン入力欄

@istc.kobe-u.ac.jp

● 登録／削除の選択

登録
削除

確定

取消

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

```
メーリングリスト: 
Mail or Domain: @istc.kobe-u.ac.jp
@istc.kobe-u.ac.jp を メーリングリスト  の投稿許可ドメインのリストに登録します
リクエストは正常に終了しました
DO "Add to Allowlist, @istc.kobe-u.ac.jp" for  mailling list
done.
```

「現在の設定(登録済みドメイン等)」に入力したドメインが表示されていれば設定は終了です。

□ 投稿許可ドメインの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーをドメイン単位で設定したい場合に使用します。

入力欄にドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ許可)or .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ許可)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを許可)の形式で入力して下さい。

(注) 投稿拒否リストの設定が優先されます(こちらに登録しても、投稿拒否リストに登録されている条件と一致するメンバーは投稿ができません)。

● 現在の設定(登録済みドメイン等)

@istc.kobe-u.ac.jp

○ ドメイン入力欄

● 登録／削除の選択

登録
削除

確定

取消

(投稿許可ドメインリストからの削除方法)

「ドメイン入力欄」にドメインを入力後、「登録／削除の選択」から「削除」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。なお、「ドメイン入力欄」への入力は、「現在の設定(登録済みドメイン等)」に表示されているドメインから選択するか、手入力によって行います。

□ 投稿許可ドメインの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーをドメイン単位で設定したい場合に使用します。

入力欄にドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ許可)or・ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ許可)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを許可)の形式で入力して下さい。

(注) 投稿拒否リストの設定が優先されます(こちらに登録しても、投稿拒否リストに登録されている条件と一致するメンバーは投稿ができません)。

● 現在の設定(登録済みドメイン等)

@istc.kobe-u.ac.jp

○ ドメイン入力欄

@istc.kobe-u.ac.jp

● 登録／削除の選択

登録
削除

確定 取消

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

メーリングリスト: []
Mail or Domain: @istc.kobe-u.ac.jp
@istc.kobe-u.ac.jp をメーリングリスト [] の投稿許可ドメインのリストから削除します
リクエストは正常に終了しました
DO "Remove from Allowlist, @istc.kobe-u.ac.jp" for [] mailing list done.

「現在の設定(登録済みドメイン等)」に入力したドメインが表示されていなければ設定は終了です。

□ 投稿許可ドメインの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を許可するメンバーをドメイン単位で設定したい場合に使用します。

入力欄にドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ許可)or・ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ許可)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを許可)の形式で入力して下さい。

(注) 投稿拒否リストの設定が優先されます(こちらに登録しても、投稿拒否リストに登録されている条件と一致するメンバーは投稿ができません)。

● 現在の設定(登録済みドメイン等)

○ ドメイン入力欄

● 登録／削除の選択

登録
削除

確定 取消

(エラーとなる場合)

登録、削除共に「ドメイン入力欄」に入力したドメインの記述が不正な場合、以下のようなエラーメッセージが画面に表示されます。その場合は前画面に戻って、修正してから再度処理を行ってください。

```
***** ERROR *****  
ERROR:ERROR:MAIL_ADDR "istc.kobe-u.ac.jp" is insecure.
```

Stop.

2.4. 投稿拒否リストの設定

記事の投稿を拒否するユーザを、ユーザ単位、もしくは所属するドメイン単位で設定します。指定可能な形式は以下の通りです。

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ユーザ名@ドメイン名(指定メールアドレスを拒否) | 例 username@mail.kobe-u.ac.jp |
| @ドメイン名(指定ドメインのみ拒否) | 例 @istc.kobe-u.ac.jp |
| .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ拒否) | 例 .kobe-u.ac.jp / .ac.jp |
| ドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを拒否) | 例 kobe-u.ac.jp / ac.jp |

(注) ML 投稿メンバーの設定が優先されます(こちらに登録しても、ML 投稿メンバーに登録されているメンバーは投稿が可能となります)。

◆設定方法詳細

INDEX から「投稿拒否リストの設定」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ 投稿拒否リストの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を拒否するメンバーを設定したい場合に使用します。メールアドレスもしくはドメイン単位で設定することが可能です。入力欄にメールアドレスもしくはドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ拒否)or .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ拒否)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを拒否)の形式で入力して下さい。

(注) ML投稿メンバーの設定が優先されます(こちらに登録しても、ML投稿メンバーに登録されているメンバーは投稿が可能となります)。

現在の設定(登録済みメールアドレス・ドメイン) メールアドレス・ドメイン入力欄

登録/削除の選択

登録
削除

確定

取消

「現在の設定(登録済みメールアドレス・ドメイン)」には投稿拒否リストに登録されているメールアドレスまたはドメインの一覧が表示されます。登録されているメールアドレスまたはドメインが無い場合は空欄です。

「メールアドレス・ドメイン入力欄」には登録あるいは削除するメールアドレス・ドメインを入力します。

「登録/削除の選択」にて、「メールアドレス・ドメイン入力欄」に表示されているメールアドレス・ドメインの登録、削除の選択を行います。

(投稿拒否リストへの登録方法)

「メールアドレス・ドメイン入力欄」にメールアドレス・ドメインを入力後、「登録／削除の選択」から「登録」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。

□ 投稿拒否リストの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を拒否するメンバーを設定したい場合に使用します。メールアドレスもしくはドメイン単位で設定することが可能です。入力欄にメールアドレスもしくはドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例:username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ拒否)or .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ拒否)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを拒否)の形式で入力して下さい。

(注) ML投稿メンバーの設定が優先されます(こちらに登録しても、ML投稿メンバーに登録されているメンバーは投稿が可能となります)。

現在の設定(登録済みメールアドレス・ドメイン) メールアドレス・ドメイン入力欄

登録／削除の選択

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

メーリングリスト:
Mail or Domain: test123@istc.kobe-u.ac.jp
test123@istc.kobe-u.ac.jp をメーリングリスト の投稿拒否リストに登録します

リクエストは正常に終了しました

DO "Add to Rejectlist, test123@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list done.

「現在の設定(登録済みメールアドレス・ドメイン)」に入力したメールアドレス・ドメインが表示されていれば設定は終了です。

□ 投稿拒否リストの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を拒否するメンバーを設定したい場合に使用します。メールアドレスもしくはドメイン単位で設定することが可能です。入力欄にメールアドレスもしくはドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例:username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ拒否)or .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ拒否)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを拒否)の形式で入力して下さい。

(注) ML投稿メンバーの設定が優先されます(こちらに登録しても、ML投稿メンバーに登録されているメンバーは投稿が可能となります)。

現在の設定(登録済みメールアドレス・ドメイン) メールアドレス・ドメイン入力欄

登録／削除の選択

(投稿拒否リストからの削除方法)

「メールアドレス・ドメイン入力欄」にメールアドレス・ドメインを入力後、「登録／削除の選択」から「削除」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。なお、「メールアドレス・ドメイン入力欄」への入力は、「現在の設定(登録済みドメイン等)」に表示されているメールアドレス・ドメインから選択するか、手入力によって行います。

□ 投稿拒否リストの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を拒否するメンバーを設定したい場合に使用します。メールアドレスもしくはドメイン単位で設定することが可能です。入力欄にメールアドレスもしくはドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ拒否)or .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ拒否)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを拒否)の形式で入力して下さい。

(注) ML投稿メンバーの設定が優先されます(こちらに登録しても、ML投稿メンバーに登録されているメンバーは投稿が可能となります)。

● 現在の設定(登録済みメールアドレス・ドメイン)
test123@istc.kobe-u.ac.jp

○ メールアドレス・ドメイン入力欄
test123@istc.kobe-u.ac.jp

● 登録／削除の選択
登録
削除

確定 取消

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

return to menu

メーリングリスト: []
Mail or Domain: test123@istc.kobe-u.ac.jp
test123@istc.kobe-u.ac.jp をメーリングリスト [] の投稿拒否リストから削除します

リクエストは正常に終了しました

DO "Remove from Rejectlist, test123@istc.kobe-u.ac.jp" for [] mailling list done.

「現在の設定(登録済みメールアドレス・ドメイン)」に入力したメールアドレス・ドメインが表示されていなければ設定は終了です。

□ 投稿拒否リストの設定 (任意)

メーリングリストへの投稿を拒否するメンバーを設定したい場合に使用します。メールアドレスもしくはドメイン単位で設定することが可能です。入力欄にメールアドレスもしくはドメイン名を入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

メールアドレスの入力は、ユーザ名@ドメイン名(例: username@mail.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

ドメイン名の入力は、@ドメイン名(指定ドメインのみ拒否)or .ドメイン名(指定ドメインのサブドメインのみ拒否)orドメイン名(指定ドメイン及びそのサブドメインを拒否)の形式で入力して下さい。

(注) ML投稿メンバーの設定が優先されます(こちらに登録しても、ML投稿メンバーに登録されているメンバーは投稿が可能となります)。

現在の設定(登録済みメールアドレス・ドメイン) メールアドレス・ドメイン入力欄

登録/削除の選択

(エラーとなる場合)

登録、削除共に「メールアドレス・ドメイン入力欄」に入力したメールアドレスの記述が不正な場合、以下のようなエラーメッセージが画面に表示されます。その場合は前画面に戻って、修正してから再度処理を行ってください。

```
***** ERROR *****  
ERROR:MAIL_ADDR "kobe123@istc.kobe-u.ac.jp" is insecure.
```

Stop.

2.5. 投稿許可MLリストの設定

投稿受付モード members_only の運用で、他のメーリングリストからの配信を本メーリングリストで受け取りたい場合に設定します。

通常このような設定では、配信元のメーリングリストと同じメンバーを投稿許可メンバーに設定しなければなりません。本設定を行うことで、配信元のメーリングリストから流れてくる配信記事は、許可メンバーからの投稿記事として処理されます

(ただし、特定のヘッダ情報を用いて制御する為、配信元のメーリングリストの設定によってはうまく働かないことがあります。)

◆設定方法詳細

INDEX から「投稿許可メーリングリストの設定」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ 投稿許可メーリングリストの設定 (任意)

投稿受付モード members_only の運用で、他のメーリングリストからの配信を本メーリングリストで受け取りたい場合に設定します。入力欄に配信元となるメーリングリストのアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

アドレスの入力は、メーリングリスト名@ドメイン名(例:mlname@mlist.tobe-uac.jp)の形式で入力して下さい。

(注) 特定のヘッダ情報により制御している為、配信元のメーリングリストの設定によってはうまく働かないことがあります。

現在の設定(登録済みメールアドレス)

メールアドレス入力欄

登録/削除の選択

登録
削除

確定

取消

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」には投稿許可メーリングリストとして登録されているメールアドレスの一覧が表示されます。登録されているメールアドレスが無い場合は空欄です。

「メールアドレス入力欄」には登録・削除するメールアドレスを入力します。

「登録/削除の選択」にて、「メールアドレス入力欄」に表示されているメールアドレスの登録、削除の選択を行います。

(投稿許可メーリングリスト登録方法)

「メールアドレス入力欄」にメールアドレスを入力後、「登録／削除の選択」から「登録」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。

□ 投稿許可メーリングリストの設定（任意）

投稿受付モード members_only の運用で、他のメーリングリストからの配信を本メーリングリストで受け取りたい場合に設定します。入力欄に配信元となるメーリングリストのアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

アドレスの入力は、メーリングリスト名@ドメイン名(例:mlname@mlist.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

(注) 特定のヘッダ情報により制御している為、配信元のメーリングリストの設定によってはうまく働かないことがあります。

現在の設定(登録済みメールアドレス)

メールアドレス入力欄

test123ml@istc.kobe-u.ac.jp

登録／削除の選択

登録

削除

確定

取消

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

メーリングリスト :
Mail or Domain : test123ml@istc.kobe-u.ac.jp
test123ml@istc.kobe-u.ac.jp をメーリングリスト の投稿許可MLリストに登録します
リクエストは正常に終了しました
DO "Add to permit ML list, test123ml@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list done.

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に入力したメールアドレスが表示されていれば設定は終了です。

□ 投稿許可メーリングリストの設定（任意）

投稿受付モード members_only の運用で、他のメーリングリストからの配信を本メーリングリストで受け取りたい場合に設定します。入力欄に配信元となるメーリングリストのアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

アドレスの入力は、メーリングリスト名@ドメイン名(例:mlname@mlist.kobe-u.ac.jp)の形式で入力して下さい。

(注) 特定のヘッダ情報により制御している為、配信元のメーリングリストの設定によってはうまく働かないことがあります。

現在の設定(登録済みメールアドレス)

test123ml@istc.kobe-u.ac.jp

メールアドレス入力欄

登録／削除の選択

登録

削除

確定

取消

(投稿許可メーリングリスト削除方法)

「メールアドレス入力欄」にメールアドレスを入力後、「登録／削除の選択」から「削除」を選択し、「確定」ボタンをクリックします。なお、「メールアドレス入力欄」への入力は、「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に表示されているメールアドレスから選択するか、手入力によって行います。

□ 投稿許可メーリングリストの設定(任意)

投稿受付モード members_only の運用で、他のメーリングリストからの配信を本メーリングリストで受け取りたい場合に設定します。入力欄に配信元となるメーリングリストのアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

アドレスの入力は、メーリングリスト名@ドメイン名(例:mlname@mlist.kobe-uac.jp)の形式で入力して下さい。

(注) 特定のヘッダ情報により制御している為、配信元のメーリングリストの設定によってはうまく働かないことがあります。

現在の設定(登録済みメールアドレス)

test123ml@istc.kobe-u.ac.jp

メールアドレス入力欄

test123ml@istc.kobe-u.ac.jp

登録／削除の選択

登録
削除

確定 取消

処理が終わると実行結果のメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

return to menu

メーリングリスト:

Mail or Domain: test123ml@istc.kobe-u.ac.jp

test123ml@istc.kobe-u.ac.jp をメーリングリスト の投稿許可MLリストから削除します

リクエストは正常に終了しました

DO "Remove from permit ML list, test123ml@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list done.

「現在の設定(登録済みメールアドレス)」に入力したメールアドレスが表示されていなければ設定は終了です。

□ 投稿許可メーリングリストの設定(任意)

投稿受付モード members_only の運用で、他のメーリングリストからの配信を本メーリングリストで受け取りたい場合に設定します。入力欄に配信元となるメーリングリストのアドレスを入力するか、現在の設定の中から選択し、登録か削除のどちらかを選択の上、【確定】ボタンで確定して下さい。

アドレスの入力は、メーリングリスト名@ドメイン名(例:mlname@mlist.kobe-uac.jp)の形式で入力して下さい。

(注) 特定のヘッダ情報により制御している為、配信元のメーリングリストの設定によってはうまく働かないことがあります。

現在の設定(登録済みメールアドレス)

メールアドレス入力欄

登録／削除の選択

登録
削除

確定 取消

(エラーとなる場合)

登録、削除共に「メールアドレス入力欄」に入力したメールアドレスの記述が不正な場合、以下のようなエラーメッセージが画面に表示されます。その場合は前画面に戻って、修正してから再度処理を行ってください。

```
***** ERROR *****  
ERROR:MAIL_ADDR "kobe123@istc.kobe-u.ac.jp" is insecure.
```

Stop.

2.6. その他の設定

a. 投稿受付モードの設定

MLへの投稿受付モードを設定します。

初期値は「anyone」です。

◆設定方法詳細

INDEX から「その他の設定 (投稿受付モード, Subject の形式, 返信先メールアドレスの設定)」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ その他の設定

・投稿受付モードの設定

現在の設定値: anyone
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・Subjectの形式の設定

現在の設定値: [ML:No]

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: **メーリングリストに返信**

返信先メールアドレスを入力するカリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

返信先メールアドレスの入力

| | | |
|---------------------------------|----|----|
| メーリングリストに返信 投稿者に返信 返信先を入力 | 確定 | 取消 |
|---------------------------------|----|----|

項目名をクリックします。

□ その他の設定

・投稿受付モードの設定

現在の設定値: anyone
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・Subjectの形式の設定

現在の設定値: [ML:No]

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: **メーリングリストに返信**

返信先メールアドレスを入力するカリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

返信先メールアドレスの入力

| | | |
|---------------------------------|----|----|
| メーリングリストに返信 投稿者に返信 返信先を入力 | 確定 | 取消 |
|---------------------------------|----|----|

次の画面が開きます。

[return to menu](#)

fml configuration interface

Mailing List:

ADDRESS FOR POST @,kobe-u.ac.jp
PERMIT_POST_FROM anyone

1 [members only](#)
2 [anyone](#)

*** DO NOT RE-GENERATE config.ph (debug) ***
done.

例えば、投稿受付モードを「members only」に変更する場合は、1 members only の文字をクリックします。

[return to menu](#)

fml configuration interface

```
Mailing List:   
-----  
ADDRESS FOR POST @.kobe-u.ac.jp  
PERMIT_POST_FROM anyone  
  
1 members only  
2 anyone  
  
*** DO NOT RE-GENERATE config.ph (debug) ***  
done.
```

処理が終わると選択項目の下に実行結果のメッセージが表示されます。
メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

fml configuration interface

```
Mailing List:   
-----  
ADDRESS FOR POST @.kobe-u.ac.jp  
PERMIT_POST_FROM members_only  
  
1 members only  
2 anyone  
Configuration is saved in $ML_DIR//cf.  
Create config.ph($ML_DIR//config.ph):  
$ML_DIR//cf -> config.ph ... Done.  
(configuration is backedup in $ML_DIR//config.ph.bak)  
done.
```

「投稿受付モードの設定」における「現在の設定値」が変更した値に変わっていれば設定は終了です。

□ その他の設定

・[投稿受付モードの設定](#)

現在の設定値: members only

(members only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・[Subjectの形式の設定](#)

現在の設定値: [ML:No]

・[返信先アドレス\(Reply-To\)の設定](#)

現在の設定値: メーリングリストに返信

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

返信先メールアドレスの入力

メーリングリストに返信

投稿者に返信

返信先を入力

確定

取消

b. Subject の形式の設定

配信記事の Subject の形式を設定します。

◆設定方法詳細

INDEX から「その他の設定 (投稿受付モード, Subject の形式, 返信先メールアドレスの設定)」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ その他の設定

・[投稿受付モードの設定](#)

現在の設定値: **anyone**
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・[Subject の形式の設定](#)

現在の設定値: **[ML:No]**

・返信先アドレス (Reply-To:) の設定

現在の設定値: **メーリングリストに返信**

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

返信先メールアドレスの入力

| | |
|-------------|----|
| メーリングリストに返信 | |
| 投稿者に返信 | |
| 返信先を入力 | |
| 確定 | 取消 |

項目名をクリックします。

□ その他の設定

・[投稿受付モードの設定](#)

現在の設定値: **anyone**
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・[Subject の形式の設定](#)

現在の設定値: **[ML:No]**

・返信先アドレス (Reply-To:) の設定

現在の設定値: **メーリングリストに返信**

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

返信先メールアドレスの入力

| | |
|-------------|----|
| メーリングリストに返信 | |
| 投稿者に返信 | |
| 返信先を入力 | |
| 確定 | 取消 |

次の画面が開きます.

[return to menu](#)

fml configuration interface

Mailing List:

SUBJECT_TAG_TYPE [ML:No]

| TYPE | Subject | Example |
|------|--------------------------|---------------|
| 1 | Subject: | NO TAG |
| 2 | Subject: | (Elena:00100) |
| 3 | Subject: | [Elena:00100] |
| 4 | Subject: | (Elena 00100) |
| 5 | Subject: | [Elena 00100] |
| 6 | Subject: | (Elena,00100) |
| 7 | Subject: | [Elena,00100] |
| 8 | Subject: | (Elena) |
| 9 | Subject: | [Elena] |
| 10 | Subject: | (00100) |
| 11 | Subject: | [00100] |

*** DO NOT RE-GENERATE config.ph (debug) ***
done.

変更したい Subject の形式を選択します。

設定画面の Elena の表記はメーリングリスト名, 00100 は記事の番号を表します。

例えば、「(メーリングリスト名:記事番号)」を選択する場合, 2 Subject: (Elena:00100) をクリックします。

[return to menu](#)

fml configuration interface

Mailing List:

SUBJECT_TAG_TYPE [ML:No]

TYPE Subject Example

[1](#) [Subject:](#) NO TAG

[2](#) [Subject:](#) (Elena:00100)

[3](#) [Subject:](#) [Elena:00100]

[4](#) [Subject:](#) (Elena 00100)

[5](#) [Subject:](#) [Elena 00100]

[6](#) [Subject:](#) (Elena,00100)

[7](#) [Subject:](#) [Elena,00100]

[8](#) [Subject:](#) (Elena)

[9](#) [Subject:](#) [Elena]

[10](#) [Subject:](#) (00100)

[11](#) [Subject:](#) [00100]

*** DO NOT RE-GENERATE config.ph (debug) ***
done.

処理が終わると画面下部に実行結果のメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

fml configuration interface

Mailing List:

SUBJECT_TAG_TYPE (ML:No)

```
TYPE Subject Example
-----
1 Subject: NO TAG
2 Subject: (Elena:00100)
3 Subject: [Elena:00100]
4 Subject: (Elena 00100)
5 Subject: [Elena 00100]
6 Subject: (Elena,00100)
7 Subject: [Elena,00100]
8 Subject: (Elena)
9 Subject: [Elena]
10 Subject: (00100)
11 Subject: [00100]
Configuration is saved in $ML_DIR//cf.
Create config.ph($ML_DIR//config.ph):
$ML_DIR//cf -> config.ph ... Done.
(configuration is backedup in $ML_DIR//config.ph.bak)
done.
```

「Subject の形式の設定」の「現在の設定値」が変更した値に変わっていれば設定は終了です。

□ その他の設定

・[投稿受付モードの設定](#)

現在の設定値: **members_only**

(members_only :投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone :投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・[Subjectの形式の設定](#)

現在の設定値: **(ML:No)**

・[返信先アドレス\(Reply-To:\)の設定](#)

現在の設定値: **メーリングリストに返信**

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

返信先メールアドレスの入力

| | |
|---------------------------------|----|
| <input type="text"/> | |
| メーリングリストに返信 投稿者に返信 返信先を入力 | |
| 確定 | 取消 |

c. 返信先アドレスの設定

配信記事に対して返信を行う場合にデフォルトで指定される返信先アドレスを設定します。

◆設定方法詳細

INDEX から「その他の設定 (投稿受付モード, Subject の形式, 返信先・送信先メールアドレスの設定)」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ その他の設定

・[投稿受付モードの設定](#)

現在の設定値: **anyone**
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・[Subjectの形式の設定](#)

現在の設定値: **[ML:No]**

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: **投稿者へ返信**

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。
返信先メールアドレスの入力

メーリングリストに返信
投稿者へ返信
返信先を入力

確定

取消

・送信元アドレス(From:)の設定

現在の設定値: **投稿者**

送信元メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。
送信元メールアドレスの入力

メーリングリスト
投稿者
送信元を入力

確定

取消

(「メーリングリストに返信」または「投稿者へ返信」を設定する場合)
リストから選択し、「確定」ボタンをクリックします。

□ その他の設定

・[投稿受付モードの設定](#)

現在の設定値: **members_only**
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・[Subjectの形式の設定](#)

現在の設定値: **(ML:No)**

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: **メーリングリストに返信**

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。
返信先メールアドレスの入力

メーリングリストに返信
投稿者へ返信
返信先を入力

確定

取消

処理が終わるとメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

Clear Reply-Address(Return to From Address)
メーリングリスト [] の返信先アドレスを変更しました

リクエストは正常に終了しました

DD "Change ReturnAddress" for [] mailing list
done.

「返信先アドレス (Reply to:) の設定」の「現在の設定値」が変更した値に変わっていれば設定は終了です。

□ その他の設定

・投稿受付モードの設定

現在の設定値: **members_only**
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・Subjectの形式の設定

現在の設定値: (ML:No)

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: **投稿者へ返信**

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。
返信先メールアドレスの入力

| |
|-------------|
| メーリングリストに返信 |
| 投稿者へ返信 |
| 返信先を入力 |

(返信先を入力する場合)

リストから選択し、返信先メールアドレスを入力して「確定」ボタンをクリックします。

□ その他の設定

・投稿受付モードの設定

現在の設定値: **members_only**
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・Subjectの形式の設定

現在の設定値: (ML:No)

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: **投稿者へ返信**

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。
返信先メールアドレスの入力

| |
|-------------|
| メーリングリストに返信 |
| 投稿者へ返信 |
| 返信先を入力 |

処理が終わるとメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

return to menu

Change Reply-Address to test123@istc.kobe-u.ac.jp
メーリングリスト の返信先アドレスを変更しました

リクエストは正常に終了しました

DD "Change ReturnAddress test123@istc.kobe-u.ac.jp" for mailing list
done.

「返信先アドレス (Reply to:) の設定」の「現在の設定値」が変更した値に変わっていれば設定は終了です。

□ その他の設定

・投稿受付モードの設定

現在の設定値: **members_only**
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・Subjectの形式の設定

現在の設定値: (ML:No)

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: **test123@istc.kobe-u.ac.jp**

返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。
返信先メールアドレスの入力

| |
|-------------|
| メーリングリストに返信 |
| 投稿者へ返信 |
| 返信先を入力 |

(エラーとなる場合)

「返信先メールアドレスの入力」に入力したメールアドレスの記述が不正な場合、以下のよう
なエラーメッセージが画面に表示されます。その場合は前画面に戻って、修正してから再
度処理を行ってください

***** ERROR *****

ERROR:MAIL_ADDR "kobe123@istc.kobe-u.ac.jp" is insecure.

Stop.

d. 送信元アドレスの設定

配信記事の from 表示されるアドレスを設定します。

◆設定方法詳細

INDEX から「その他の設定(投稿受付モード, Subject の形式, 返信先・送信元メールアドレスの設定)」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

□ その他の設定

・[投稿受付モードの設定](#)

現在の設定値: anyone
(members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿可 / anyone : 投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)

・[Subjectの形式の設定](#)

現在の設定値: [ML:No]

・返信先アドレス(Reply-To:)の設定

現在の設定値: 投稿者へ返信

____ 返信先メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

____ 返信先メールアドレスの入力

メーリングリストに返信
投稿者に返信
返信先を入力

・送信元アドレス(From:)の設定

現在の設定値: 投稿者

____ 送信元メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

____ 送信元メールアドレスの入力

メーリングリスト
投稿者
送信元を入力

(送信元アドレスを「メーリングリスト」または「投稿者」に設定する場合)
リストから選択し、「確定」ボタンをクリックします。

・送信元アドレス(From:)の設定

現在の設定値: 投稿者

送信元メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。

送信元メールアドレスの入力

メーリングリスト
投稿者
送信元を入力

処理が終わるとメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

「送信元アドレス (from:) の設定」の「現在の設定値」が変更した値に変わっていれば設定は終了です。

(送信元を入力する場合)

リストから選択し、送信元メールアドレスを入力して「確定」ボタンをクリックします。

・送信元アドレス(From:)の設定 現在の設定値: **投稿者**
送信元メールアドレスを入力するかリストから選択し、【確定】ボタンで確定して下さい。
送信元メールアドレスの入力

| |
|---------------------------|
| test123@istc.kobe-u.ac.jp |
| メールリスト |
| 投稿者 |
| 送信元を入力 |

確定 取消

処理が終わるとメッセージが表示されます。

メッセージにエラーが表示されていないことを確認し、画面左上の「return to menu」をクリックして最初の画面に戻ります。

[return to menu](#)

「送信元アドレス (from:)の設定」の「現在の設定値」が変更した値に変わっていれば設定は終了です。

(エラーとなる場合)

「返信先メールアドレスの入力」に入力したメールアドレスの記述が不正な場合、以下のようなエラーメッセージが画面に表示されます。その場合は前画面に戻って、修正してから再度処理を行ってください

```
***** ERROR *****  
ERROR:MAIL_ADDR "kobe123@istc.kobe-u.@c.jp" is insecure.
```

Stop.

2.7. ログの表示

ログを表示します。

◆設定方法詳細

INDEX から「ログの表示」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

リストから表示したいログの情報を選択し、「表示」ボタンをクリックします。

最後のN行：最新N行を表示します

指定年月日：指定された年月日のログを表示します

全部：現在保存されている全てのログを表示します

□ メーリングリストのログを表示

- 最後のN行 行
 指定年月日 年 月 日
 全部

2.8. 詳細設定

その他の詳細設定が可能ですが、設定変更により生じたトラブルにはお答えできませんので、操作に当たっては十分ご注意下さい。

◆設定方法詳細

INDEX から「詳細設定 (fml に熟達した管理者用の設定)」をクリックすると下図の位置に画面がスクロールします。

「上記注意事項を了承した上で詳細設定画面に入る」ボタンをクリックすることで、詳細設定画面に遷移します。

※ 詳細設定

(注意) fml の設定に熟達した管理者の為の詳細設定です。
トラブルが生じても自己解決可能な上級者を対象としておりますので、操作は自己責任の下、十二分にご注意下さい。
本設定の詳細、並びに操作によるトラブルについての対応は致しかねますので予めご了承願います。

II. こんな時には（事例別設定例）

1. 記事を投稿するメールアドレスは複数設定したいが、配信を受けるメールアドレスは一つにしたい

投稿メンバーと、配信メンバーは個別に設定することが可能です。
それぞれ、

「ML 投稿メンバーの設定」メニューから、投稿を許可するメールアドレスを
「ML 配信メンバーの設定」メニューから、配信を受けるメールアドレスを
設定します。

「I. 設定方法」の「2.1. 投稿メンバーの設定」及び「2.2. 配信メンバーの設定」を参考に設定して下さい。

2. 配信記事の Subject の形式を変更したい

投稿記事が配信される際、デフォルトの設定では Subject の頭に

[ML名 連番]
という文字列が付きますが、この形式を
何ものなし
(ML名:連番)
[ML名:連番]
(ML名 連番)
[ML名 連番]
(ML名, 連番)
[ML名, 連番]
(ML名)
[ML名]
(連番)
[連番]

の中から選択することが可能です。

「I. 設定方法」の「2.6. その他の設定」の「b. Subject の形式の変更」を参考に設定して下さい。

3. 配信記事に対して返信する場合、デフォルトで指定される返信先を変更したい

配信記事に対して、そのまま返信しようとする場合、デフォルトで指定される返信先は、
メーリングリストに返信（＝メーリングリストのメールアドレス）

となっていますが、この返信先を

メーリングリストに返信
投稿者に返信
指定する特定のメールアドレス

の中から選択することが可能です。

「I. 設定方法」の「2.6. その他の設定」の「c. 返信先アドレス (Reply-To:) の設定」を参考に設定して下さい。

4. 投稿を許可するユーザ/不許可にするユーザを設定したい

投稿を許可するユーザ、不許可にするユーザをより詳細に設定することが可能です。
次の五項目が影響します。

1. 投稿受付モードの変更

anyone : 投稿拒否メンバー以外は誰でも投稿が可能となります。
members_only : 投稿許可メンバーのみ投稿が可能となります。

2. ML 投稿メンバーの設定 (通常はこのリストだけ設定しています)

投稿を許可したいユーザを、ユーザ単位で設定します。

3. 投稿拒否リストの設定

投稿を拒否したいユーザを、ユーザ単位、もしくはドメイン単位で設定可能です。
ただし、ML 投稿メンバーに設定されているユーザの投稿は拒否されません。

4. 投稿許可ドメインの設定

投稿を許可したいユーザを、ドメイン単位で設定可能です。
ただし、投稿拒否リストに設定されているユーザの投稿は拒否されます。

5. 投稿許可 ML の設定

投稿受付モード members_only の運用で、他のメーリングリストからの配信を受け取りたい場合に設定します。
ただし、投稿拒否リストに設定されているユーザの投稿は拒否されます。

設定の優先順位は次の通りです (左側の設定が優先されます)。

「投稿メンバーの設定」 > 「拒否リストの設定」 > 「許可ドメインの設定」 > 「投稿許可 ML の設定」

5. 投稿受付モードを members_only としたまま、他のメーリングリストからの記事配信を受け付けるメーリングリストとして運用したい

投稿許可 ML リストの設定を行うことで可能となります。

「I. 設定方法」の「2.5. 投稿許可MLリストの設定」を参考に設定して下さい。

※ 投稿受付モード anyone で運用する場合は、投稿許可 ML リストを設定する必要はありません。

Appendix.

a. 初期設定値

- ・ 投稿受付モード : anyone (投稿拒否メンバー以外誰でも投稿可)
- ・ Subject の形式 : [ML名:連番]
- ・ 返信先アドレス : メーリングリストに返信
- ・ 送信元アドレス : 投稿者
- ・ 投稿可能サイズ : 2MB/通

※情報基盤センターのメールサーバは、添付ファイルの上限が20MBです。

メーリングリストサービスは、詳細設定画面にて投稿可能サイズを変更することができますが、「無制限」に設定した場合でも、神戸大学のメールサーバシステム上、約20MBで制限がかかります。

b. 管理者への通知メール

メーリングリストサービス利用期間中、サービスの申請者、及び、共同管理者のメインメールアドレスには、サーバからの各種アラートや、ML名-admin@ドメイン名宛に送られたメールが届くこととなります。これらの配信を拒否することはできません。